


# Teknik-Bogen

for harmonika


*Bogen indeholder skrevne tonerækker,  
arpeggier, akkorder samt etuder.*



COPYRIGHT © 1987

DYREMOSE<sup>A/S</sup>.com

Flidsagervej 16 ♦ 2500 Valby ♦ Denmark ♦ Tlf.: (+45) 36 46 34 24 ♦ [www.dyremose.com](http://www.dyremose.com)



Unesco World Champions  
1991, 1990, 1989.  
Fra venstre: Anders Vesterdahl,  
Heidi Hansen, Morten Rossen.  
*Jeanette Dyremose Academy of Music*

Jeanette og Lars Dyremose: Teknik-Bogen for harmonika.

Ønskes mere specifik information om de forskellige artikulationsmåder, står de udførligt beskrevet i bogen: Det Levende Bælgspil.

## TONERÆKKER

For knapharmonikaens vedkommende , kan alle forekommende tonerækker spilles med een og samme fingersætning . Der er dog stor fordel ved at lære tre forskellige fingersætninger til hver toneart, - for over fem knaprækker vil man da kunne spille alle tonearter med alle tre fingersætninger. D. v. s. man har altid tre valgmuligheder , når traditionelle tonerækker dukker op . På pianoharmonika må man lære sig flere fingersætninger . Her C-dur/G-dur og F-dur tonerækker ,(skalaer) . Nederst knapharmonikafingersætninger , øverst pianoharmonikafingersætninger . Når knapharmonikaspilleren har lært sig disse tre fingersætninger , kan han uden videre spille alle durtonerækker over tre knaprader , og alle durtonerækker med alle tre forskellige fingersætninger over fem knaprader .

Samme fingersætning i modsat retning.


C-dur



G-dur



F-dur



DYREMOSE<sup>A/S</sup>.com


Flidsagervej 16 • 2500 Valby • Denmark

Tlf.: (+45) 36 46 34 24

[www.dyremose.com](http://www.dyremose.com)

# KVINTCIRKLEN

Ved hjælp af kvintcirklen , som svarer til en udrettet harmonikabasrække, kan man lære sig at huske de forskellige tonearters fortegn, (hvormange og hvilke) !



Yderste kreds durtonearter.

Inderste kreds moltonearter.



**DYREMOSE**<sup>A/S</sup>  
Flidsagervej 16 • 2500 Valby • Denmark  
Tlf.: (+45) 36 46 34 24  
[www.dyremose.com](http://www.dyremose.com)

## SAMTLIGE DUR-TONERÆKKER

**C**

**G**

**D**

**A**

**E**

**B**

**Ces**

**Fis**

**Ges**

**Cis**

**Des**

**As**


**Es**

**B $\flat$**

**F**

## GRUNDTONERÆKKEN I BASSEN

For at kunne gennemspille grundtonerækken i basværket - i trinfølgen : C D E F G A B C - nemmest muligt , må man anvende både grundbasrækken og tertsbasrækken . Herunder et udsnit af bas- og akkordværk . Kun de bastaster vi skal benytte , er forsynet med symboler .



### GRUNDTONERÆKKEN I BASVÆRKET - FORFRA OG BAGFRA


Pas på med fingersætningen . Læg vel mærke til , at det er de samme fingre som betjener de parvis beslægtede grundbas-/tertsbastaster . Tertsbassymbolerne er understregede , som i albecifret harmonikamusik .

C D E F G A B C  
4 2 4 5 3 5 3 4

og tilbage

C B A G F E D C  
4 3 5 3 5 4 2 4

Grundtonerækken er en durtonerække . Som sådan kan den transponeres til alle andre durtonearter , uden at udførelsesmåden eller fingersætningen ændres . Man flytter blot hånden til det sted på basmanualet , hvor den ønskede durtonerække begynder .



Eksempelvis :

C	D	E	F	G	A	B	C
4	2	4	5	3	5	3	4
G	A	B	C	D	E	F#	G
4	2	4	5	3	5	3	4
F	G	A	Bb	C	D	E	F
4	2	4	5	3	5	3	4



DYREMOSE A/S

Flidsagervej 16 • 2500 Valby • Denmark  
Tlf.: (+45) 36 46 34 24  
[www.dyremose.com](http://www.dyremose.com)

# MOLTONERÆKKERNE

Spiller man stamtonerækken fra A og en oktav opefter , fremkommer ren mol .

Ren mol har ingen ledetone . D.v.s. næstsidste til sidste trin er ikke et halvtonetrin, og leder derfor ikke så klart mod den afsluttende grundtone, som et halvtonetrin gør det . Da spændingsmomenterne i hovedparten af vor tids brugsmusik , er betinget af ledetoner , har man ikke så ofte brug for ren mol , og vi anvender derfor to andre - for vores behov - konstruerede moltonearter : harmonisk mol og melodisk mol .

## HARMONISK MOL

Harmonisk mol er som ren mol , men med forhøjet syvende trin ,(indsat ledetone) . Den spilles ens i op- og nedgang .

## MELODISK MOL



Melodisk mol har - ligesom harmonisk mol - indsat ledetone , men på et tidspunkt har mellemrummet 6te til 7ende trin åbenbart virket forstyrrende , hvilket man har bødet på , ved også at forhøje 6te trin . Tonerækvens øverste halvdel fik derved durkarakter , men dette dispenserede man for , ved at benytte ren mol i nedgang . Derfor er melodisk mol forskellig i op- og nedgang .

## HARMONISK MOL I BASVÆRKET


Vi benytter i overvejende grad harmonisk mol .

Derfor her den harmoniske mol i basværket . Fingersætningen er ens for alle harmoniske moltonearter . Ligesom med durtonerækkerne , flytter man blot hånden til det sted på basmanualet , hvor den ønskede harmoniske moltonerække begynder .

Samme fingersætning modsatte vej .



# HARMONISKE MOL-TONERÆKKER



**DYREMOSE**.com  
A/S  
Flidsagervej 16 • 2500 Valby • Denmark  
Tlf.: (+45) 36 46 34 24  
[www.dyremose.com](http://www.dyremose.com)

*a*

1 2 3 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2 : 1 3 1 4 1 3 1 4 1 4 1 3 1 4 1 3 1 1

1 2 1 3 1 2 3 4 3 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 3 4 3 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1

*e*

3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 : 3 4 1 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4 3 4 1 3 1 3 1 3

3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 : etc. 3 1 2 3 4 3 4 3 4 3 2 1 3 1 3 1 3 1 3

*b*

3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 : 3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4 3 4 1 3 1 3 1 3

3 1 2 3 4 3 2 1 3 4 3 2 1 3 2 1 4 : etc. 3 1 2 3 4 3 4 3 4 3 2 1 3 1 3 1 3 1 3

*fis*

3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 : 3 4 1 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4 3 4 1 3 1 3 1 3

3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 : etc. (som e) (som e) (som e) etc.

(Fingersætning som a)

*cis*

3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 : 3 4 1 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4 3 4 1 3 1 3 1 3

3 1 2 3 4 3 2 1 3 4 3 2 1 3 2 1 4 : etc. (som b) (som b) (som b) etc.

*gis*

3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 : 3 4 1 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4 3 4 1 3 1 3 1 3

3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 : etc. (som b) (som b) (som b) etc.

*dis*

3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 : 3 1 4 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4

(som a), etc. (som a) (som a) etc.

*es*

3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 : 3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 3 2 1 4 3 1 4 1 3 1 4

(som a), etc. (som a) (som a) etc.

*ais*

4 1 2 3 1 2 3 4 3 2 1 3 2 1 4 : 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4

(som e), etc. (som e) (som e) etc.

*bb*

4 1 2 3 1 2 3 4 2 1 3 2 1 4 : 4 1 2 3 1 2 3 4 3 2 1 3 2 1 4 4 1 3 1 4 1 4

(som e), etc. (som e) (som e) etc.

*f*

1 2 3 4 1 2 3 1 3 2 1 4 3 2 1 4 1 3 1 3 1 2 : 1 2 3 4 1 2 3 1 3 2 1 4 3 2 1 4 1 3 1 3 1 2

(som b), etc. (som a) (som a) etc.

*c*

2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 : 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2

etc. (som a), etc. (som a) (som a) etc.

*g*

1 2 3 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2 1 4 : 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4

(som e), etc. (som b) (som b) etc.

*d*

1 2 3 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2 1 4 : 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4

etc. (som b), etc. (som b) (som b) etc.

x) Den traditionelle piano-fingersætning ændret i tonearterne: e, b og c.

# MELODISKE MOL-TONERÆKKER

*a*

1 2 3 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2      1 3 1 4 1 3 1 4 1 4 1 4  
1 3 1 2 3 4 3 1 4 3 1 2 1 3      1 3 1 2 3 4 3 1 4 3 1 2 1 3 1 4 3 1 2 1 3 1

*e*

1 2 3 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2      1 3 1 4 1 4 1 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1  
3 1 2 1 2 3 4 3 2 1 4 3 2 1      3      etc.      2 1 2 3 1 2 3 2 1 3 4 3 2 1      2      etc.

*b*

1 2 3 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2      1 3 1 4 1 4 3 2 1 3 2 1      1 3 1 4 1 2 3 1 2 3 4 1 3 2 1 4 3 2 1 4 1 2  
etc.      2 1 2 3 1 2 3 2 1 3 4 3 2 1      2      etc.

*fis*

2 3 1 2 3 4 1 3 2 1 3 2 1 4      2 3 1 2 3 4 1 3 1 3      2 3 1 2 3 4 1 3 2 1 4      2 3 1 2 3 4 1 3 1 2  
etc.      (som e)      etc.      (Fingersætning som a)

*cis*

2 3 1 2 3 4 1 3 2 1 3 2 1 4      2 3 1 2 3 4 1 3 1 3      2 3 1 2 3 4 1 3 2 1 4      2 3 1 2 3 4 1 3 1 2  
etc.      (som e)      etc.      (Fingersætning som a)

*gis*

3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4      3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4      3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4      3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4  
(som b)      etc.      (som b)      etc.

*as*

3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4      3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4      3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4      3 4 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4  
(som b)      etc.      (som b)      etc.

*dis*

3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 4 3 2 1      3 1 4 1 3      3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 4 3 2 1      3 1 4 1 3  
(som a)      etc.      (som a)      (som a)

*ais*

4 1 2 3 1 2 3 4 3 2 1 3 2 1      4 1 3 1 4      4 1 2 3 1 2 3 4 3 2 1 3 2 1      4 1 3 1 4  
(som e)      etc.      (som e)      etc.

*f*

1 2 3 1 2 3 4 1 3 2 1 4 3 2      1 4 1 3 1      1 2 3 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2      1 3 1 4 1  
(som b)      etc.      (som a)      etc.

*g*

1 2 3 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2      1 3 1 4 1      1 2 3 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2      1 3 1 4 1  
(som e)      etc.      (som b)      etc.

*d*

1 2 3 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2      1 3 1 4 1      1 2 3 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2      1 3 1 4 1  
etc.      (som b)      etc.      (som b)



# AKKORDER

Lægger man tonerne ovenpå hinanden i tertsvis afstand , får man akkorder.  
3- , 4- , eller 5-stemmige .

Da der både er store og små tertser , er det kombinationen af store og små tertser der giver den enkelte akkord dens karakter .

Der er fire 3-stemmige akkorder , som hver kan spilles i tre positioner .

Det er C-dur , C-mol , C-formindsket og C-forstørret.

Her er alle fire i alle positioner . Læs fra neden og opefter .

Kvintpositionen kaldes også grundstilling .

Tertsposition	Tertspos.	Tertspos.	Tertspos.
Oktavposition	Oktavpos.	Oktavpos.	Oktavpos.
Kvintposition	Kvintpos.	Kvintpos.	Kvintpos.
<u>C - dur</u>	<u>C - mol</u>	<u>C-formindsket</u>	<u>C - forstørret</u>

Der er tre 4-stemmige akkorder . Bygget op af C-rækvens toner hedder de:  
C6 , C7 og Cdim.

C6 betyder C-dur + 6te trin i tonerækken . C7 betyder C-dur + 7ende trin i tonerækken , (i septimakkorder anvender man den lille septim) .


Cdim. betyder formindsket C7 . Grundtonen C forbliver uforandret , mens E , G , Bes sækkes til Es , Ges og Beses . Beses ( $B\flat\flat$ ) vil sige at tonen sækkes to halvtonetrin . Da Beses i praksis er enslydende ( eenharmonisk ) med A , benytter vi for nemheds skyld A .


Firstemmige akkorder kan gribes i fire positioner .

<u>C6</u>	<u>C7</u>	<u>Cdim</u>
-----------	-----------	-------------

Der er også 5-stemmige akkorder . Her f. x. C9 .


C9





## BRUDTE DUR-TREKLANGE

x) Den traditionelle piano-fingersætning ændret i tonearterne: C, G, A, E, Fis (Ges), B $\flat$  og F.



## BRUDTE MOL-TREKLANGE

*a*

(Fingersætning som a)

(Ell. som a, m. anv. af 4. rk.)

*b*

*cis*

(som a)

etc.

*gis*

(som b, ell. som a m. anv. af 4. rk.)

*as*

etc.

(som b, ell. som a m. anv. af 4. rk.)

*dis*

(som a)

etc.

*es*

(som a)

etc.

*ais*

(som a)

*bb*

(som a)

*c*

(som a)

*d*

(som b, ell. som a m. anv. af 4. rk.)

etc.

etc.

x) Den traditionelle fingersætning ændret i tonearterne: a, e, b, dis (es), f, c, g og d.

## BRUDTE HOVEDFIRKLANGE (Dominant-septim-akkord)

*C (g7)*

*G (d7)*

(Ell. som C/g7 m. anv. af 4. rk.)

*D (a7)*

(som C/g7)

*A (e7)*

(som C/g7)

*E (b7)*


(som G/d7, ell. som C/g7 m. anv. af 4. rk.)

*B (f#7)*

(som C/g7)

*Ces (gb7)*

(som C/g7)



**DYREMOSE**<sup>A/S</sup>  
Flidsagervej 16 • 2500 Valby • Denmark  
Tlf.: (+45) 36 46 34 24  
[www.dyremose.com](http://www.dyremose.com)

*Fis (c $\sharp$ 7)*

(som C/g7)

etc. etc. etc.

*Ges (d $\flat$ 7)*

(som C/g7)

etc. etc. etc.

*Cis (g $\sharp$ 7)*

(som G/d7, ell. som C/g7 m. anv. af 4. rk.)

etc. etc. etc.

*Des (a $\flat$ 7)*

(som G/d7, ell. som C/g7 m. anv. af 4. rk.)

etc. etc. etc.

*As (e $\flat$ 7)*

(som C/g7)

etc. etc. etc.

*Es (b $\flat$ 7)*

(som C/g7)

etc. etc. etc.

*Bes (f7)*

(som G/d7, ell. som C/g7 m. anv. af 4. rk.)

etc. etc. etc.

*F (c7)*

(som C/g7)

etc. etc. etc.



# AKKORDER

I tidens brugsmusik anvendes en række akkorder , udover de allerede nævnte 3- , 4- og 5-stemmige .

Herunder en oversigt med benævnelser , talkombinationer og nodegen- givelser .

# eller ♭ efter tal , betyder at vedkommende tone hæves eller sænkes.




C-dur .....	1	3	5													
C-mol.....	1	3	5	5												
C formindsket .....	1	3	5	5	5	5	5									
C forstørret .....	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Cmaj7.....	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7
C7 .....	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7
Cm7.....	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7
C6 .....	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
Cm6 .....	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
Cdim.....	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7
C9 .....	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7
Cm9 .....	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9
Cmaj9.....	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9
C9♭.....	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9
C11 .....	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9
C13 .....	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	11
																13

C - dur      C - mol      C - form.      C - forst.      Cmaj7      C7      Cm7      C6

Cm6      Cdim      C9      Cm9      Cmaj9      C9flat      C11      C13



# SAMMENSATTE AKKORDER I AKKORDVÆRKET

Man kan med større eller mindre held kombinere akkorder i basværket , så nogle af de becifringsangivelser som ikke kan gribes direkte i en af akkordværkrækkerne , alligevel lader sig udføre .

Det bør nok foretrækkes , at man i sådanne tilfælde kombinerer med supplerende toner fra diskantsiden , men muligheden for kombinerede basakkorder foreligger altså . Akkordværkets automatiske opbygning umuliggør korrekt stemmeførte akkordkombinationer , så man må i hvert tilfælde afgøre om den grebstekniske mulighed er harmonisk brugbar .

Alle forhold taget i betragtning er der dog mange situationer , hvor man med held kan kombinere i akkordværket , så for fuldstændighedens skyld gengives her en oversigt med akkorder på grundtonen C. Øverst becifringsangivelserne og nederst de akkorder man kan forsøge sig med at koble .


De grebstekniske kombinationer kan overføres uændret til alle tonearter .



I nogle af akkordværkets automatisk fastlåsede akkordsæt mangler enkelte toner . Dette åbner for visse kombinationsmuligheder , men lukker for andre . Man må afprøve sit instrument , - høre sig frem til manglende toner , og kombinere derefter .

## KROMATISK TONERÆKKE I DISKANTEN

## KROMATISK TONERÆKKE I BASSEN



## Etude 1

Fingersætning for knapharmonika  
3 rækker (underst) og 5 rækker (øverst).

*Allegro*  
*non legato*

Efter Czerny

# Etude 2

Fingersætning for knapharmonika  
3 rækker (underst) og 5 rækker (øverst).

The image shows the first section of sheet music for the first section of 'The Star-Spangled Banner'. The music is in common time and consists of four measures. The treble clef is on the top line, and the bass clef is on the bottom line. The first measure starts with a half note followed by eighth notes. The second measure starts with a sixteenth note followed by eighth notes. The third measure starts with a quarter note followed by eighth notes. The fourth measure starts with a sixteenth note followed by eighth notes. The lyrics are written below the notes: '1f 3 2 3 2 3 2 4' for the first measure, '2 3 1 3 2 3 1 3' for the second, '2 4 3 1 2 4 3 1' for the third, and '2 3 1 2 14 3 2' for the fourth. The letter 'x' is placed above the third measure, and the number '4 3x' is placed above the fourth measure.

The musical score consists of five measures. The key signature is A major (no sharps or flats). Measure 1 starts with a bass note A (open C-clef) followed by six eighth-note chords: A (A4), B (B4), C (C5), D (D5), E (E5), and F# (F#5). Measure 2 starts with a bass note G# (G#4) followed by six eighth-note chords: G# (G#4), A (A4), B (B4), C (C5), D (D5), and E (E5). Measure 3 starts with a bass note F# (F#4) followed by six eighth-note chords: F# (F#4), G (G4), A (A4), B (B4), C (C5), and D (D5). Measure 4 starts with a bass note G (G4) followed by six eighth-note chords: G (G4), A (A4), B (B4), C (C5), D (D5), and E (E5). Measure 5 starts with a bass note A (A4) followed by six eighth-note chords: A (A4), B (B4), C (C5), D (D5), E (E5), and F# (F#5).



**DYREMOSE**.com A/S  
Flidsagervej 16 • 2500 Valby • Denmark  
Tlf.: (+45) 36 46 34 24  
[www.dyremose.com](http://www.dyremose.com)

# Etude 3

Fingersætning for knapharmonika  
3 rækker (underst) og 5 rækker (øverst).

Allegro

*legato*

3x 4 3x 4  
2x 1 2x 1

Efter Bertini

5  
3x



DYREMOSE<sup>A/S</sup>.com  
Flidsagervej 16 • 2500 Valby • Denmark  
Tlf.: (+45) 36 46 34 24  
[www.dyremose.com](http://www.dyremose.com)


# Etude 4

Fingersætning for knapharmonika  
3 rækker (underst) og 5 rækker (øverst).

Allegro moderato

*simile portato*

Efter Kreutzer



DYREMOSE<sup>A/S</sup>.com  
Flidsagervej 16 • 2500 Valby • Denmark  
Tlf.: (+45) 36 46 34 24  
[www.dyremose.com](http://www.dyremose.com)

# Etude 4

Side 2

**Staff 1:**

1 2      x  
5 1 2 3 1 2 3 4      5 2 3 4 3 4 5 4  
C c A am F f G g C c E c F f D dm

**Staff 2:**

x 4 3  
3 2 3 4 5 2 5 4 3 (2) 3 4 5 2 5 4  
G g<sup>7</sup> C c E c D dm 5 F dm G g C c A f

**Staff 3:**

x x x x  
3 (2) 3 4 5 2 5 4 3 2 3 4 5 2 5 4 3 2 3 4 1 2 3 1 4 2 3 4 5 2 1 2  
B g C c A am F<sup>#</sup> d<sup>7</sup> G g C c A f G g<sup>7</sup>

**Staff 4:**


1 cresc. 3 4 3 4 2 4 1 3 2 3 1 3 2 3 4 5 4 5 3 5 2 5 2 4 3 4 3 4 1 4 3 4 1 4  
4 3 5 2 5 2 4 3 4 2 4 1 5 4 5 3 5 2 5 2 4 3 4 3 4 1 4 3 4 1 4

**Staff 5:**

2 5 4 5 3 5 2 5 2 4 3 4 3 4 2 4 1 2 3 4 5 2 1 2 1 5 3 1 3 2  
4 3 5 2 5 2 4 3 4 2 4 1 5 4 5 3 5 2 5 2 4 3 4 3 4 1 4 3 4 1 4

**Staff 6:**

1 3 2 4 2 3 1 3 2 4 3 1 3 1 3 2 1 3 2 4 2 3 1 3 2 4 3 1 3 1 3 2 1 2 3 4 1 2 3 5 1  
A C C E C



**DYREMOSE**<sup>A/S</sup>  
Flidsagervej 16 • 2500 Valby • Denmark  
Tlf.: (+45) 36 46 34 24  
[www.dyremose.com](http://www.dyremose.com)

# Etude 5

Fingersætning for knapharmonika  
3 rækker (underst) og 5 rækker (øverst).

Allegro moderato

Efter Kreutzer

*simile*

3 rækker (underst) og 5 rækker (øverst).

Allegro moderato

Efter Kreutzer

1 5 4 3 2 1 3 4 3 2 3 1 2 4 5 4 3 2 1 3 2 1 2 1 3 5 4 3 1 2 1 4 3 1 2 1

e<sup>b</sup> E<sup>b</sup> b<sup>b</sup> B<sup>b</sup> g G cm C gm G fm F eb G

2 1 3 1 2 3 2 3 4 3 1 3 4 5 4 3 4 3 1 2 1 2 1 3 2 3 4 5 4 3 4 3 1 2 1 4 3 2 1 3

b<sup>b</sup> E<sup>b</sup> cm C b<sup>b</sup> B<sup>b</sup> cm C eb E<sup>b</sup>

2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 2 1 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 1 2 3 4 1 4 5 2 3 4 5 4

b<sup>b</sup> B<sup>b</sup> cm C b<sup>b</sup> B<sup>b</sup> eb E<sup>b</sup>

3 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 1 3 4 1 2 1 2 3 4 3 1 2 1 2 3 4 5


eb E<sup>b</sup> b<sup>b</sup> B<sup>b</sup> cm<sup>4</sup> A<sup>b2</sup> b<sup>b</sup> B<sup>b</sup>

(4) 3 2 1 3 1 3 4 3 2 1 2 (som cdur) 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 4 (som cdur) 2 som for

eb E<sup>b</sup> b<sup>b</sup> B<sup>b</sup>

1 2 3 4 1 3 4 2 1 2 1 3 4 5 4 3 2 1 3 (som cdur)

eb E<sup>b</sup>



DYREMOSE A/S  
Flidsagervej 16 • 2500 Valby • Denmark  
Tlf.: (+45) 36 46 34 24  
[www.dyremose.com](http://www.dyremose.com)



**Lelo Nika**, født 4. september 1969

Har i løbet af studietiden ved *Jeanette Dyremose Academy of Music* vundet førstepriser ved flere internationale konkurrencer. Således i 1996 ved *Coupe Mondiale* i Bratislava, Slovakiet, og samme år ved konkurrencen *Klingenthaler Internationale Akkordeon Wettbewerbe*. Lelo Nika optræder i dag over hele verden dels som solist, og dels som medvirkende musiker i jazz-orkestre og andre grupper. Har udgivet CD'en *Moving Fingers*.